## 日本年金機構 電子入札システム

操作説明マニュアル 初期設定マニュアル (受注者)

令和7年10月

## 目次


1 は	じめに	1
1.1	初期設定の流れ	2
2 事	前準備	3
2.1	機器(パソコン、回線)等の準備	3
2.2	IC カード等の準備	4
2.3	IC カード等のセットアップ	4
2.4	電子入札補助アプリのバージョン確認	5
3 ポ	ップアップ許可	6
	Microsoft Edge(Chromium 版)の場合	
3.2	Google Chrome の場合	10
4 文:	字コード設定	16
4.1	文字コードの設定(「設定」が表示される場合)	17
42	文字コードの設定(「プロパティ」が表示される場合)	19

## 1 はじめに

本書は、日本年金機構電子入札システムを使用するために必要な初期設定の手順を記載したものです。本書記載の流れに沿って、初期設定を進めていただきますようお願いいたします。

※IC カードの詳細な設定手順については、認証局ごとに異なりますので、使用する IC カードの認証局から提供されるマニュアルを参照して行って下さい。

#### 1.1 初期設定の流れ



## 2 事前準備

#### 2.1 機器 (パソコン、回線)等の準備

電子入札システムを利用するためには、以下の推奨環境を満たしているパソコンやソフトウェア、 回線が必要となります。

#### (1) ハードウェア環境

パソコンの性能に関する推奨環境を以下に示します。

項目	
CPU	Intel Core i3 以上推奨
メモリ	2GB以上
ディスク	空き容量が1GB以上
ディスプレイ 解像度	1,280 × 800 (WXGA)以上
USB ポート	空き USB ポート 1ポート ※IC カードリーダが接続できること

#### (2) ソフトウェア環境

パソコンに搭載されているソフトウェアに関する推奨環境を以下に示します。

項目	推奨環境			
OS(基本ソフト)	Windows 11 Home/Pro			
	※32bit 版/64bit 版どちらも対応。			
ブラウザ	Microsoft Edge (Chromium 版)			
	Google Chrome			
	(Firefox には対応していません)			
.Net Framework 4.6.2 以降				
電子入札関連ソフト 電子入札システム対応の民間認証局より提供されます。				

#### (3) ネットワーク環境

項目	推奨環境
回線	インターネットに接続できる回線があること
電子メール	電子メールが送受信できる環境であること
通信プロトコル	次の通信プロトコルが通過可能であること
	「HTTP」「HTTPS」「LDAP」

#### (4) 入力可能な文字について

Windowsで入力可能な文字には、電子入札システムで利用できない文字が含まれるため、 利用できる文字の制限を行ってください。

設定方法は、「4 文字コード設定」を参照してください。

#### 使用できる文字

- ・JIS X 0201 (半角カナ、下表の使用禁止文字を除く)
- JIS X 0208 (下表の使用禁止文字を除く)

#### 【使用禁止文字】

JIS X 0201 (半角)

JIS X 0208	(全角)
------------	------

22	"	28	(	3E	>
24	\$	29	)	3F	?
25	%	2A	*	5C	¥
26	&	3C	<	5F	-
27	,	3D	=		

2131	_	2171	Ф	225C	_	2265	$\sqrt{}$
213B	0	2172	£	225D	Τ	2266	S
2140	/	2240	U	225E	^	2268	.:
2142	//	2241	Λ	2261	≡	2269	ſ
215D	_	224C	_	2262	÷		

外字(「髙」、「﨑」等)や環境依存文字(「㈱」、「①」、「Ⅰ」)等)は利用できません。

#### (5) その他の環境

- 利用するブラウザの初期設定を行っていること。※設定方法は、「3.ポップアップ許可」を参照してください。
- 発行された帳票や提出した書類を印刷し保管する場合は、プリンタが必要です。

#### 2.2 IC カード等の準備

電子入札システムを IC カード方式でご利用いただくためには、利用申請した代表者名義の IC カードと IC カードリーダが必要です。

対応の IC カードをお持ちでない方は電子入札コアシステム対応の民間認証局よりご購入ください。 IC カードのお申し込みから取得まではおよそ2週間~1ヶ月ほどかかります。

#### 【電子入札コアシステム対応の民間認証局お問い合わせ一覧】

http://www.cals.iacic.or.ip/coreconso/inadvance/agencylist.html

#### 2.3 IC カード等のセットアップ

IC カード、IC カードリーダが届きましたら、付属の設定マニュアルに沿って IC カードリーダ(ドライバのインストール)や電子入札補助アプリのセットアップを行ってください。

セットアップに関するお問い合わせは、IC カードを購入した電子入札コアシステム対応の認証局へお願いします。

#### 2.4 電子入札補助アプリのバージョン確認

電子入札システムの利用には最新版の電子入札補助アプリが必要です。

(1) タスクトレイの電子入札補助アプリのアイコン の上で右クリックして、電子入札補助アプリのメニュー(下記)を表示します。



(2) メニューの「バージョン情報表示」をクリックすると、電子入札補助アプリのバージョン情報 ダイアログが表示されます。




<u>電子入札補助アプリのバージョンが 1.4.0 以上</u>であれば、「3.ポップアップ許可」に進んでください。

<u>電子入札補助アプリのバージョンが 1.4.0 未満</u>の場合、IC カードを購入した電子入札コアシステム対応の認証局に問い合わせ、**補助アプリを最新版へバージョンアップしてください。** 

## 3 ポップアップ許可

電子入札システムを利用するためには、ブラウザの設定を行う必要があります。 設定内容はブラウザによって異なります。

- 3.1 Microsoft Edge (Chromium 版) の場合 ポップアップ許可の登録を行います。
  - (1) Microsoft Edge (Chromium 版)のウィンドウ右上の「×」のすぐ下にある「…」をクリックして、表示されたメニューの「設定」をクリックします。



(2) 画面左側のメニューの「プライバシー、検索、サービス」をクリックして、表示された画面の「サイトのアクセス許可」をクリックします。



(3) 表示された画面の「すべてのアクセス許可」をクリックします。



(4) 表示された画面の「ポップアップとリダイレクト」をクリックします。



- (5) 「ポップアップの送信とリダイレクトの仕様を許可しました」の右にある、「サイトの追加」ボタンをクリックします。
  - ※「ポップアップの送信とリダイレクトの仕様を許可されていません」の「追加」ボタンを クリックしないよう注意してください。



(6) 次の URL を入力し「追加」ボタンをクリックします。





(7) 入力した URL が「ポップアップの送信とリダイレクトの仕様を許可しました」欄に追加されていることを確認します。



以上で、Microsoft Edge (Chromium 版) でのブラウザ設定は完了です。 「4 文字コード設定」へ進んでください。

# 3.2 Google Chrome の場合 ポップアップ許可の登録を行います。


(1) Google Chrome のウィンドウ右上の「 $\times$ 」のすぐ下にある「 $\cdots$ 」をクリックして、表示された




(2) 画面左側のメニューの「セキュリティとプライバシー」をクリックして、表示された一覧から「サイトの設定」をクリックします。



(3) 表示された画面の「ポップアップとリダイレクト」をクリックします。



(4) 「ポップアップの送信やリダイレクトの使用を許可するサイト」の「追加」ボタンをクリックします。



※<u>「ポップアップの送信やリダイレクトの使用を許可しないサイト」</u>欄の「追加」ボタンを クリックしないよう注意してください。 (5) 次の URL を入力し「追加」ボタンをクリックします。

大力欄 https://e-bidding.nenkin.go.jp

サイトの追加


ウェブサイト

https://e-bidding.nenkin.go.jp

キャンセル

追加

(6) 入力した URL が「ポップアップの送信やリダイレクトの使用を許可するサイト」欄に追加されていることを確認します。





以上で、Google Chrome でのブラウザ設定は完了です。 「4 文字コード設定」へ進んでください。

### 4 文字コード設定

タスクトレイの IME のアイコン(「A」や「あ」)を右クリックします。







- ・メニューに「設定」が表示される場合
  - ⇒「4.1 文字コードの設定(「設定」が表示される場合)」の手順へ。
- メニューに「プロパティ」が表示される場合
  - ⇒「4.2 文字コードの設定(「プロパティ」が表示される場合)」の手順へ。

#### 4.1 文字コードの設定(「設定」が表示される場合)

(1) 「設定」をクリックします。



(2) 「全般」をクリックします。



(3) 画面を下にスクロールし、「変換候補の一覧に含める文字セットを選択する」設定を「JIS X O2O8 のみ」にチェックを付けます。




「4.1 文字コード設定(「設定」が表示されている場合)」は以上です。

#### 4.2 文字コードの設定(「プロパティ」が表示される場合)


(1) 「プロパティ」をクリックします。




「詳細設定(A)」ボタンをクリックします。



(2) 「変換」タブの「詳細設定(D)」ボタンをクリックします。



(3) 「JIS X 0208 で構成された文字のみ変換候補に表示する(J)」にチェックを入れます。



「4.2 文字コードの設定(「プロパティ」が表示されている場合)」は以上です。

日本年金機構電子入札システム	マーっアル
	Y — 1 / //

電子入札を利用するための初期設定は以上で終了です。

操作方法に関する不明点につきましては、 「電子入札ヘルプデスク」までお問合せ下さい。